


ジオカルテ試験データファイルをGグラフにドラッグアンドドロップして開けない場合について

2013.2.14

日東精工株式会社
制御システム事業部

ジオカルテ試験データファイルををGグラフにドラッグアンドドロップして開けない場合は、

メニューよりファイル — 一時ファイルを開く《図1》、またはツールバーの  アイコン《図2》をクリックして表示される、「GeoKarte から転送されたファイルを開く」画面《図3》でファイル指定して開いてください。




図1



図2




図3

コンパクトフラッシュからジオカルテ試験データを開く場合は、「GeoKarte から転送されたファイルを開く」画面の「ファイルの場所」でコンパクトフラッシュ（リムーバブルディスク）を指定してください。《図4》




図4